

MAIL2SMS



Versione: 2.1

Data ultima revisione: 28/05/2021

MAIL2SMS

invio SMS tramite email

Introduzione

Email to SMS è un servizio che ti permette di **inviare SMS dal tuo programma di posta elettronica preferito**. E' compatibile con qualunque applicativo con funzionalità email (sistema di monitoraggio, database, siti web) e non richiede alcun software aggiuntivo. Facile come inviare una mail! E' possibile impostare anche la ricezione degli SMS sulla propria casella email tramite il gateway SMS di Esendex.

Precisiamo che per quanto comodo ed efficiente il nostro servizio Email2SMS **NON è pensato né per comunicazioni uno a molti, né per invii per i quali frequenza e tempi di consegna siano essenziali**. Se si desidera inviare lo stesso messaggio ad un gruppo anche molto numeroso di persone il metodo più semplice ed efficace è quello di usare la nostra piattaforma web che consente di inviare o programmare invii anche a migliaia di destinatari personalizzando il mittente e il testo dei messaggi.

Prima di iniziare è necessario autenticare il proprio indirizzo e-mail, inserendolo nell'apposito box presente nell'Area Clienti Esendex, nella sezione

Il mio account > MAIL2SMS:

Il mio Account

Impostazioni Generali Allerta Credito Impostazioni SMS API **Mail2SMS**

Troverai la seguente pagina di configurazione:

Mail2SMS

Configura la casella email da cui inviare SMS

Aggiungi email

email_prova@esendex.it



All'indirizzo indicato riceverai, entro pochi secondi, un e-mail con un link di attivazione e il codice identificativo di sicurezza (chiave) per poter usare immediatamente il servizio.

E' possibile abilitare tutte le caselle email che desideri all'utilizzo di Email2SMS.

Come utilizzare Mail2SMS

Il numero del destinatario dell'SMS deve essere inserito all'interno del campo "A" o "CC" della mail utilizzando il seguente formato:

NUMERODICELLULARE@TIPODISMS.esendex.it

Il numero di cellulare deve essere inserito nel formato internazionale secondo uno tra i seguenti esempi a scelta dal cliente:

0039320XXXXXXX@TIPODISMS.esendex.it

+39320XXXXXXX@TIPODISMS.esendex.it

39320XXXXXXX@TIPODISMS.esendex.it

E' possibile utilizzare questa modalità per effettuare spedizioni **fino a 50 email/SMS in simultanea**. Se si inviano più di 50 email con questa modalità il servizio verrà bloccato.

Mittente dell'SMS

È possibile personalizzare il Mittente unicamente quando si messaggi in tipologia Notifica o Media, gli SMS avranno come mittente quello di default impostato sul proprio account Esendex in Il mio account > Impostazioni SMS

Impostazioni Generali

Alerta Credito

Impostazioni SMS

Impostazioni SMS

Mittente di default

Mittente

Se vuoi, potrai specificare un Mittente diverso, tra quelli già registrati su Esendex nella sezione Mittenti. Utilizzando la tipologia Notifica o Media potrai servirti del campo "Oggetto" della email per personalizzare il mittente ad ogni invio con una stringa alfanumerica (saranno considerati solo i primi 11 caratteri alfanumerici). In caso di utilizzo di SMS Basic l'oggetto dell'email non verrà considerato.

Testo dell'SMS

Il testo dell'SMS **deve essere scritto all'interno del corpo della email** ovvero dove solitamente scrivi il testo dell'email. Dopo il testo del messaggio che vuoi inviare è necessario inserire il carattere **##** che indica la fine del testo dell'SMS da inviare: identifica infatti la fine dell'SMS e deve sempre essere inserito. Il testo dopo di **##** (es. la firma automatica della tua casella email) non verrà inviato.

Tipologia dell'SMS (TIPODISMS)

Esendex offre le seguenti tipologie di SMS:

- Qualità **NOTIFICA** > alta qualità, ricezione immediata, personalizzazione mittente e rapporto di consegna.

NUMERODICELLULARE@notifica.esendex.it

- Qualità **MEDIA** > media qualità, ricezione immediata, personalizzazione mittente.

NUMERODICELLULARE@media.esendex.it

- Qualità **BASIC** > qualità best effort, mittente non personalizzabile, consegna non garantita.

NUMERODICELLULARE@bassa.esendex.it

Inviare EMAIL to SMS a più destinatari

Per inviare EMAIL to SMS a più destinatari simultaneamente, è necessario creare un GRUPPO contatti in piattaforma.



Successivamente sarà possibile procedere con l'invio servendosi della normale procedura di invio email to SMS, aggiungendo l'indirizzo email indicante il nome del gruppo contatti corrispondente nel campo "A" con il formato standard:

NOMEGRUPPO@TIPODISMS.esendex.it

Il mittente dell'SMS sarà quello inserito nell'oggetto dell'email.

Impostazioni di sicurezza aggiuntive

E' possibile richiedere l'autenticazione tramite PIN durante l'invio degli SMS dalla tua casella email per una maggior sicurezza, configurandolo all'interno delle impostazioni dell'account Esendex: per inviare SMS da email il mittente dovrà inserire tra i destinatari un indirizzo es: TUOPIN123@pin.esendex.it, dove "TUOPIN123" corrisponde ad un codice alfanumerico di sicurezza (minimo 6 caratteri di cui almeno un numero).

È necessario indicare il PIN andando in Impostazioni > Il mio account > Mail2SMS e spuntare la casella **Richiedi codice Pin per autenticazione**, infine aggiungere il PIN scelto nella casella sottostante.

Mail2SMS

Configura la casella email da cui inviare SMS

Aggiungi email

Richiedi codice PIN per autenticazione

@pin.esendex.it

Se si opta per autenticazione tramite PIN, per inviare un SMS da qualunque indirizzo email registrato, sarà **obbligatorio** inserire tra i destinatari l'indirizzo email con PIN, altrimenti l'SMS non verrà inviato.

Aggiornato a giugno 2021